

PrimeSharing – 3 Schritte Installation

PrimeSharing ermöglicht den einfachen, sicheren und schnellen Austausch von Daten zwischen zwei oder beliebig vielen Computern. Mit der Installation der PrimeSharing Software wird auf Ihrem PC ein neues, virtuelles Laufwerk angelegt. Auf diesem Laufwerk speichern Sie Ihre Dokumente in so genannte SharedSpaces. Als PrimeSharing-Anwender werden Sie in existierende Spaces eingeladen – oder Sie richten selbst Spaces ein, zu denen Sie Mitglieder einladen. PrimeSharing sorgt nicht nur für die Übertragung der Daten auf die Rechner der einzelnen Mitglieder eines SharedSpaces, sondern beinhaltet auch noch eine Versionsverwaltung, so dass Sie jederzeit auf ältere Fassungen Ihrer Dokumente Zugriff haben.

Voraussetzungen

Um Mitglied in einem SharedSpace zu werden und Daten austauschen zu können, ist lediglich die Installation der **PrimeSharing Software** notwendig. Sie benötigen dazu einen E-Mail Account, und Ihr PC muss über einen Internetzugang verfügen.

Wollen Sie auch selbst solche SharedSpaces anlegen und administrieren, benötigen Sie darüber hinaus ein **SpaceDepot**. SpaceDepots werden (analog zu „Mailboxen“) von verschiedenen PrimeSharing Partnern angeboten und gehostet.

Erste Schritte

Sie sind nur drei kurze Schritte vom Einsatz von PrimeSharing entfernt.

1. Schritt Installation der PrimeSharing Software

Laden Sie das PrimeSharing Installationsprogramm auf Ihren PC oder legen Sie eine PrimeSharing CD in das CD-Laufwerk. Starten Sie das Installationsprogramm per Doppelklick. Nach erfolgreicher Installation muss Ihr Rechner neu gestartet werden.

2. Schritt Registrierung der PrimeSharing Software

Nach dem Neustart des Computers wird PrimeSharing automatisch gestartet und erwartet vor der ersten Benutzung eine Registrierung der Software. Diese Registrierung muss online erfolgen, da bei diesem Prozess die Sicherheitsschlüssel generiert und ausgetauscht werden. (Sind Sie bereits PrimeSharing Anwender, so können Sie diesen PC als weiteren PrimeSharing-Rechner mit Ihren Benutzerdaten registrieren).

Geben Sie in dem eingblendeten Registrierungsdialog Ihre E-Mail-Adresse, ein beliebiges Passwort und einen Benutzernamen an. Die weiteren Eingaben sind optional. Nach Eingabe Ihrer Daten erhalten Sie vom PrimeSharing Registrierungsserver automatisch eine E-Mail an Ihre eingegebene E-Mail Adresse mit einen Aktivierungsschlüssel, und es erscheint ein Fenster auf Ihrem Bildschirm mit der Aufforderung den Aktivierungsschlüssel einzugeben. Dieser Schlüssel dient zur Verifizierung Ihrer persönlichen Daten. Am einfachsten öffnen Sie jetzt die E-Mail, kopieren den Key und fügen ihn in das entsprechende Feld des Aktivierungsfensters ein.

Nach erfolgreicher Registrierung können Sie sofort von anderen PrimeSharing Anwendern in deren SharedSpaces eingeladen werden. Diese Anwender benötigen lediglich Ihre E-Mail Adresse, mit der Sie sich bei PrimeSharing registriert haben.

Im Falle einer Einladung erscheint eine entsprechende Benachrichtigung. Nehmen Sie die Einladung an, werden auf Ihr PrimeSharing Laufwerk (in der Regel P:) die Dokumente dieses Spaces übertragen. Die SharedSpaces verhalten sich genau wie gewöhnliche Verzeichnisse auf Ihrem Rechner. Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, können Sie die Dokumente einsehen und/oder bearbeiten – abhängig von den Ihnen vergebenen Rechten. Benutzen Sie dazu – wie gewohnt – Ihren Windows Explorer – oder unseren **PrimeSharing Explorer**, mit dem Sie zusätzlich Ihre SharedSpaces verwalten können. Näheres hierzu finden Sie in der Online-Hilfe oder im Handbuch.

3. Schritt Einrichtung von SharedSpaces mit PrimeSharing

Um selber SharedSpaces einzurichten und Ihre Dateien mit anderen Benutzern zu synchronisieren, benötigen Sie ein SpaceDepot und ein dazugehöriges Passwort. Ein SpaceDepot kann bei einem unserer Service Provider Partner gebucht werden. (Nähere Informationen dazu finden Sie unter: www.primesharing.com/partner/) Sie erhalten von diesem Provider eine E-Mail mit einer Installations-Datei und einem dazugehörenden Passwort. Speichern Sie diese Datei (mit Endung „.psr“) auf Ihrem PC und führen Sie die Installation durch einen Doppelklick aus. Wenn Sie jetzt Ihren PrimeSharing Explorer öffnen, (Doppelklick auf das PrimeSharing Logo in der Task-Leiste oder über START->PROGRAMME->PRIMESHARING->PRIMESHARING-EXPLORER) und auf „Neuen Space anlegen“ klicken, dann finden Sie Ihr SpaceDepot in der Liste der verfügbaren SpaceDepots. Vergeben Sie jeweils einen Namen für Ihren neuen SharedSpace und geben Sie zur Autorisierung das Passwort Ihres SpaceDepots an. Jetzt können Sie Ordner und Dateien in Ihren SharedSpace kopieren und andere PrimeSharing Anwender in Ihre SharedSpaces einladen.

Die Daten des SharedSpaces werden jetzt automatisch von PrimeSharing zwischen allen Mitgliedern eines Spaces synchronisiert.