

TeamDrive Software – Installation in 3 Schritten

TeamDrive ermöglicht den einfachen, sicheren und schnellen Austausch von Daten zwischen zwei oder beliebig vielen Computern. Mit der Installation der TeamDrive Software von PrimeSharing wird auf Ihrem PC ein neues, virtuelles Laufwerk angelegt. Auf diesem Laufwerk speichern Sie Ihre Dokumente in so genannte SharedSpaces. Als TeamDrive-Anwender werden Sie in existierende Spaces eingeladen - oder Sie richten selbst SharedSpaces ein, zu denen Sie Mitglieder einladen. TeamDrive sorgt nicht nur für die Übertragung der Daten auf die Rechner der einzelnen Mitglieder eines SharedSpaces, sondern beinhaltet auch noch eine Versionsverwaltung, so dass Sie jederzeit auf ältere Fassungen Ihrer Dokumente Zugriff haben.

Voraussetzungen

Um Mitglied in einem SharedSpace zu werden und Daten austauschen zu können, ist lediglich die Installation der TeamDrive Software notwendig. Sie benötigen dazu einen E-Mail-Account, und Ihr PC muss über einen Internetzugang verfügen. Der PC sollte 512 MB Hauptspeicher besitzen, Windows 2000/XP als Betriebssystem installiert haben und Sie benötigen Administrationsrechte zur Installation. Die TeamDrive-Installation wird mit einem bei PrimeSharing gehosteten SharedSpace ausgeliefert. Alle Daten, die Sie mit Hilfe von TeamDrive übertragen, werden automatisch verschlüsselt; PrimeSharing sowie Dritte haben zu keinem Zeitpunkt Einsicht in Ihre Daten oder Informationen über Ihre Team Mitglieder. Nur Sie und Ihre persönlich eingeladenen Teammitglieder verfügen über die Schlüssel zum Zugriff auf Ihre Dokumente.

1. Schritt: Installation der TeamDrive-Software

Laden Sie das TeamDrive-Installationsprogramm auf Ihren PC. Starten Sie das Installationsprogramm per Doppelklick. Nach erfolgreicher Installation sollte Ihr Rechner neu gestartet werden. Bitte führen Sie die Installation unter dem Benutzer (Account) durch, der mit TeamDrive arbeiten soll.

Anmerkung: Sollte dieser Benutzer nicht über Administrationsrechte auf dem Computer verfügen, so muss sich nach der Installation ein Benutzer mit Administrationsrechten anmelden und das Programm zur DLL Registrierung in dem Ordner Programme->PrimeSharing ausführen.

2. Schritt: Registrierung der TeamDrive-Software

Nach dem Neustart des Computers wird die Software TeamDrive automatisch gestartet und erwartet vor der ersten Benutzung eine Registrierung der Software. Diese Registrierung muss online erfolgen, da bei diesem Prozess die Sicherheitsschlüssel generiert und ausgetauscht werden (Sind Sie bereits TeamDrive Anwender, so können Sie diesen PC als weiteren TeamDrive-Rechner mit Ihren Benutzerdaten registrieren). Geben Sie in dem eingeblendeten Registrierungsdialog Ihre E-Mail-Adresse, ein beliebiges Passwort und einen Benutzernamen an. Die weiteren Eingaben sind optional. Nach Eingabe Ihrer Daten erhalten Sie vom TeamDrive Registrierungsserver automatisch eine E-Mail an Ihre eingegebene E-Mail Adresse mit einem Aktivierungsschlüssel, und es erscheint ein Fenster auf Ihrem Bildschirm mit der Aufforderung den Aktivierungsschlüssel einzugeben. Dieser Schlüssel dient zur Verifizierung Ihrer persönlichen Daten. Am einfachsten öffnen Sie jetzt die E-Mail, kopieren den Key und fügen ihn in das entsprechende Feld des Aktivierungsfensters ein.

Nach erfolgreicher Registrierung können Sie sofort von anderen TeamDrive-Anwendern in deren SharedSpaces eingeladen werden oder selber Mitglieder in Ihren SharedSpace einladen. Zur Einladung benötigt man lediglich die E-Mail Adresse, mit der die Team-Mitglieder über TeamDrive kommunizieren möchten.

3.Schritt: Eigene Relay Server nutzen

Unter Kapitel 4 im TeamDrive Handbuch finden Sie eine Anleitung zur Nutzung und Konfiguration eigener WebDAV oder FTP Server.

Weitere Informationen zur Benutzung von TeamDrive finden Sie im Handbuch oder in der Hilfe-Funktion der TeamDrive Software.

Stand 28.4.2007